



fordys
VAR

Fostering Inclusive Learning
for Children with Dyslexia

Manuale di installazione

FORDYSVAR

Italian

<https://fordysvar.eu/es/>



Cofinanziado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea



UNIVERSIDAD
DE BURGOS

AR
SOFT



I+D+i
Hveloce
LOS GRANDES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN



Manuale di installazione Fordys

Per Oculus Quest

Prima di tutto, configura gli occhiali Oculus Quest per poterli utilizzare in modalità sviluppatore. Segui il seguente tutorial: <https://developer.oculus.com>


Installare ADB (Android Debug Ponte), scaricare ADB per finestre da <https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip>

Estrai il contenuto dello zip in una directory facilmente accessibile, ad esempio C: / Desktop / adb Apri il file

directory in cui si trovano i contenuti estratti, devi cercare il file adb.exe

L'apertura di un prompt dei comandi da questa directory viene eseguita come segue, tasto Maiusc + Destra nella directory.

Fare clic sull'opzione in cui si dice "Apri la finestra di PowerShell qui".




Nella nuova finestra scriviamo "adb devices" e premiamo invio. Per assicurarsi che il computer rilevi gli occhiali.

Una volta che mostra il numero di serie degli occhiali collegati possiamo installare il pacchetto apk chiamato fordys.apk. Per renderlo migliore, sarà più facile per noi posizionare questo pacchetto sul desktop, che avrà il percorso C: \ Desktop \ fordysVR.apk.



Per l'installazione, semplicemente dalla finestra di PowerShell eseguiamo il comando "adb install C:\Desktop \fordysVR.apk" (Se il percorso del pacchetto è diverso, sarà quello corretto)

Dopo pochi minuti il pacchetto verrà installato su OculusQuest. Apparirà all'interno della libreria in Origini sconosciute con il nome di Fordys.



```
Windows PowerShell
PS C:\Esercizio\adb\platform-tools> adb devices
List of devices attached
* daemon not running; starting now at tcp:5037
* daemon started successfully

PS C:\Esercizio\adb\platform-tools> adb install C:\Esercizio\fordys.apk
```

Per cellulari o tablet Android

Il primo è installare adb se non è già installato. Sopra appare come farlo nel tutorial da installare in Oculus Quest.

Una volta installato adb dovremo configurare il nostro cellulare o tablet. Entriamo in Impostazioni e dovremo cercare "Info sul telefono ..." o "Informazioni sul telefono". La posizione di questa configurazione varia a seconda del dispositivo, ma di solito è all'interno del sottomenu Sistema.

Cerchiamo le informazioni di "Numero build" o "Numero build" e ci clicchiamo ripetutamente fino a quando non viene visualizzato il testo "Modalità sviluppatore attivata"

Torniamo alla schermata delle impostazioni e dovremmo vedere un nuovo menu chiamato "Opzioni sviluppatore". Facciamo clic e abilitiamo l'opzione "Modalità debug USB"

Una volta che questi passaggi sono stati eseguiti sul nostro dispositivo e dopo aver installato l'adb, procediamo con l'installazione di fordysAR.apk. Con il cellulare collegato al computer tramite USB, apriamo un Windows PowerShell dalla cartella adb e seguiamo la stessa procedura per l'installazione come nella sezione precedente.

Controlliamo che il nostro cellulare venga rilevato utilizzando "adb devices" e una volta verificato eseguiamo il comando "adb install C:\Desktop \fordysAR.apk". Dopo pochi minuti fordysAR sarà stato installato sul nostro dispositivo.